



1.新建 excel 文档，重命名为 1.csv，选择 是




2.打开配方编辑器，档案——导入 CSV 档案，选择导入 1.csv

如下所示，为 10 组配方，每组 10 个参数


配方组数和每组参数个数可以根据自己需求自由添加



3.随意改动一个参数，选择保存



4.双击打开 1.csv，输入自己需要的参数，保存，警告提示均选择 是



5.在配方编辑器中，重新导入 1.csv，另存为 1.rcp，即可导入触摸屏使用

